

Výměna SSL certifikátu v produkčním prostředí příjmové strany systému EET

28.8.2018


Finanční správa ČR vymění k 10. 9. 2018 SSL certifikát v produkčním prostředí EET (jde o certifikát na straně Finanční správy ČR a jeho ověřování při přístupu z počítače s instalovaným programem HERAKLES 5; nejde o certifikát, který vydala Finanční správa ČR konkrétnímu subjektu). Z tohoto důvodu je potřeba, aby váš počítač měl nainstalován nový kořenový certifikát DigiCert Global Root G2.

Výměna certifikátu na testovacím prostředí proběhla již v dubnu 2018 a **software HERAKLES 5** byl s touto verzí otestován a komunikace s EET funguje standardním způsobem.


Pokud na počítači s programem HERAKLES 5 je nainstalována funkce Aktualizace kořenových certifikátů (toto závisí na verzi a konfiguraci vašeho operačního systému), budete mít pravděpodobně nový kořenový certifikát nainstalován.

Pokud chcete zkontrolovat, zda máte kořenový certifikát nainstalován, proveďte následující kroky:

- spusťte správu certifikátů příkazem *certmgr.msc*



- V okně s certifikáty (Certmgr) zvolte skupinu Důvěryhodné kořenové certifikační autority a dále skupinu Certifikáty.
- V pravé části okna by měl být vidět certifikát DigiCert Global Root G2.




Pokud certifikát DigiCert Global Root G2 v seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů není uveden, je potřeba jej nainstalovat. Postup je uveden níže.

INSTALACE CERTIFIKÁTU, POKUD NEBYL V POČÍTAČI NALEZEN


- Pokud certifikát DigiCert Global Root G2 nainstalovaný nemáte, je potřeba ho stáhnout z následujícího odkazu a nainstalovat:
Stáhněte na svůj počítač soubor

<https://dl.cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt>


a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Z kontextové nabídky vyberte volbu **Nainstalovat certifikát**:




- V dalším otevřeném okně *Otevřít soubor – upozornění zabezpečení* zvolte tlačítko **Otevřít**



- Pokud počítač používá více uživatelů (více uživatelských účtů), zvolte úložiště **Místní počítač**. Jinak je možné nechat volbu aktuální uživatel. Pokračujte stiskem tlačítka **Další**.



- Na dalším formuláři nechte aktivní volbu Automaticky vybrat úložiště certifikátů. V posledním kroku stiskněte tlačítko Dokončit.



- Nakonec můžete ověřit dle postupu popsaného na začátku dokumentu, že je kořenový certifikát nainstalován.